



Instalacja programu: **AltiMail** 2.18

1. Klikając w link jaki otrzymałeś w wiadomości e-mail z licencją, pobierz archiwum ze spakowanym programem i zapisz go na swoim dysku.

2. Rozpakuj pliki z folderu `/altimail/` a następnie wgraj je do dowolnego katalogu na swoim serwerze.

Przykładowo: tworzysz katalog o nazwie `/mailing/` i do niego wgrywasz pliki.

3. W panelu administracyjnym hostingu utwórz nową bazę danych oraz dodaj do niej nowego użytkownika.

Te dane będą potrzebne w następnym kroku instalacji (host serwera bazy danych - najczęściej to localhost, nazwa bazy danych, nazwa użytkownika bazy danych, hasło do bazy danych).

4. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu, na który zostały wgrane pliki systemu AltiMail.

Przykładowo: <http://adrestwojejstrony.pl> lub <http://subdomena.adrestwojejstrony.pl> jeżeli chcesz zainstalować program na adresie będącym subdomeną.

5. Wyświetli się formularz instalacyjny programu AltiMail, uzupełnij dane:

- host serwera bazy danych,

Host serwera odnajdziesz w dokumentacji lub pomocy technicznej Twojego hostingu, najczęściej jest to: **localhost**

- nazwa bazy danych MySQL,

- nazwa użytkownika bazy danych MySQL,

- oraz hasło do bazy danych.

Powyższe dane są otrzymanymi po utworzeniu nowej bazy danych oraz użytkownika (patrz punkt 3.).

6. Jeżeli instalacja przebiegła prawidłowo wyświetli się okno logowania do systemu. Zaloguj się przy użyciu domyślnych danych:

- login: **admin**

- hasło: **default**

Informacja: ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła dostępowego w sekcji: Ustawienia systemu > Moje konto.

7. CRON – zadania cykliczne, w programie AltiMail pozwalające na ustawienie cyklicznej wysyłki wiadomości e-mail (AltiMail Standard, AltiMail Pro) oraz skanowania stron internetowych (AltiMail Pro).

Aby móc korzystać z cyklicznych zadań należy edytować ustawienia CRON.

Jeżeli nie wiesz jak znaleźć usługę CRON, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych.

Jeżeli Twój dostawca usług hostingowych zezwala na edycję czasu zadań cyklicznych możesz ustawić dowolną godzinę ich wykonywania.

W przypadku, gdy nie dokonasz edycji ustawień CRON będziesz mógł jedynie wysłać mailing ręcznie.

Przedstawiamy przykładowe opisy edycji cyklicznych zadań CRON:

Serwer Home.pl

Należy zmienić nazwy plików, znajdujących się w pobranym folderze z plikami instalacyjnymi (punkt 1.):

`cron_pajak_skan.php` na `cron-5min.php` (występuje tylko w wersji AltiMail Pro)

`cron_send_mails.php` na `cron-10min.php`

Serwer Nazwa.pl:

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego przejść do zakładki „Ustawienia” a następnie „Harmonogram zadań” i „Dodaj nowe zadanie”. Następnie dodać zadania za pomocą pojedynczych poleceń:

`GET http://adrestwojejstrony.pl/cron_pajak_skan.php` (tylko dla wersji AltiMail Pro)

`GET http://adrestwojejstrony.pl/cron_send_mails.php`

Serwery z wgranym panelem cPanel:

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego przejść do zakładki w boksie „Zaawansowany” wybrać „Zadania Cron” i dodać nowe zadania za pomocą pojedynczych poleceń:

`wget http://adrestwojejstrony/cron_pajak_skan.php` (tylko dla wersji AltiMail Pro)

`wget http://adrestwojejstrony.pl/cron_send_mails.php`

Inne możliwe ustawienia:

W ustawieniach CRON, dodaj pojedynczo polecenia:

`links -dump http://adrestwojejstrony/cron_pajak_skan.php` (tylko dla wersji AltiMail Pro)

`links -dump http://adrestwojejstrony/cron_send_mails.php`

Dokument ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewystarczające możliwości serwera.